

# تحاليل مياه الري والتربة والنبات

مركز الدراسات التقنية والإرشاد الفلاحي Phyto Consulting

# فهرسي

5	تقريم
7	1. تحاليل مياه الري
	1.1. تقديم
8	2.1. عناصر التحاليل
8	1.2.1 . الملوحة
10	2.2.1 . تركيز الصوديوم والأملاح و الكلسيوم والمغنيزيوم
11	3.2.1 . العناصر السامة
11	3.1 أخذ العينات
12	4.1 . إستنتاج تحاليل مياه الري
16	2. تحاليل النبات
16	1.2 . تقديم
16	2.2 . أخذ العينة
16	1.2.2 . كيفية أخذ العينة
16	2.2.2 . أوان أخذ العينة
22	3.2 عناصر التحاليل
22	4.2 . إستنتاج التحاليل
24	3. تحاليل التربة
24	1.3 . أهدافها
24	2.3 . أدواتها
25	3.3 . أوانها
26	4.3 . كيفية أخذ العينة
27	1.4.3 عمق أخذ العينة
28	2.4.3 . دورية أخذ العينة
28	5.3 عناصر التحاليل
29	6.3 . توصيات هامة
32	7.3 . إستنتاج التحاليل
	المراجع

## تقديم

أمام الإرتفاع المستمر لتكلفة الإنتاج ولمواجهة إنخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية، وجب على الفلاح عقلنة عوامل الإنتاج. ولهذا يعتبر من الضروري تجنب التكاليف غير الضرورية واللجوء الى التقنيات التى تمكن من تحقيق الربح.

يعتبر التسميد من بين العوامل التي تتحكم بشكل خاص في مردودية الزراعات. هذا العامل الذي يكتسي أهمية خاصة لدى الفلاحين يمكن إنجازه بعدة طرق حيث تبقى التكلفة والإنتاجية العنصران الأساسيان لتحديد مردوديته، إذ يمكن الوصول الى نفس الإنتاجية بتكلفات مختلفة. ولهذا يجب على الفلاح إستعمال طرق التسميد العقلانية لتحسين الإنتاجية وتخفيض تكلفة الإنتاج في آن واحد.

من بين طرق التسميد العقلانية هناك تحاليل الماء و التربة و النبات. هذه التحاليل تمكن من معرفة كمية العناصرالمعدنية التي يجب إضافتها في مرحلة ما للوصول إلى النتيجة المبتغاة بتكلفة ملائمة.

### 1. تحاليل مياه الري

#### 1.1 . تقديم

كانت مياه الري الجيدة نظرا لتوفرها لا تمثل عائقا في ما مضى. و لكن بسبب الإستغلال المفرط لهذه المصادر الطبيعية للمياه أصبحت مياه الري الجيدة نادرة الوجود. وتتحدد جودة مياه الري من خلال خصائصها الكيميائية و الفيزيائية أما بقية الخصائص (الطعم ...) فتعتبر مقاييسا ثانوية لا تتحكم في تصنيفها.

لذلك و في إطار تقنين إستعمال مياه الري تم تحديد عدة معايير لحصر مكونات المياه الصالحة للإستعمال الفلاحي و الأخرى المنصوح بعدم إستعمالها و مع هذا تظل هذه الطرق نسبية نظرا لإختلاف الظروف في المزارع.

وتختلف جودة مياه الري إختلافا كبيرا تتحكم فيه كمية و طبيعة الأملاح الموجودة فيها. و تأتي أملاح مياه الري من ذوبان الصخرة الأم و التربة. و عند إستعمال المياه لري الزراعات تبقى تلك الأملاح في التربة بعد تبخر الماء أو إمتصاصه من طرف الزراعة.

لا تتحدد قابلية المياه للإستعمال في الري بكمية الأملاح فحسب بل كذلك بطبيعتها أو بنوعيتها. و تتعرض العديد من الزراعات إلى خطر إرتفاع ملوحة مياه الري و لكن وبفضل بعض الممارسات و التقنيات الخاصة يمكن الحفاظ على مستوى مردود مرتفع. ومن المهم الإشارة إلى أن المياه الصالحة للري تتحدد بخطورة المشاكل الممكن توقعها على المدى البعيد.

و تختلف حجم و طبيعة المشاكل التي تسببها مياه الري بإختلاف التربة و المناخ والزراعة و كذلك مهارة ووعى الفلاح في التعامل مع المياه التي يستعملها.


ونخلص بذلك إلى أن صلاحية المياه للري إنما هي مربوطة فقط بطريقة إستعمالها التي تؤثر على تراكم مكوناتها مما يحد من المردودية لا بطبيعتها فحسب.

عادة ما يتم إتخاذ التربة و ما يظهر عليها من أعراض وسيلة لتقييم طبيعة مياه الري أي أنها تتسبب فيها هذه الأخيرة وهي: ملوحة التربة و معدل تسرب الماء في التربة ووجود بعض العناصر السامة التي تضر بالنبتة و تتسبب أحيانا في تلفها.

#### 2.1 عناصر التحاليل

#### 1.2.1 . الملوحة

تعريفها: هي كمية الأملاح في مياه الري و تسمى كذلك تركيز الأملاح و يمكن أن تكون وحدتها غ/ل أو الملموس/سم و يعادل 1 غ/ل 1,5 ملموس/سم. و تقاس ملوحة الماء والتربة على حد سواء بإستعمال آلة كهربائية تسمى ب « الأوسى متر» لأنها تقيس الـ EC للماء.



مثال بسيط يوضح مفهوم تركيز المياه أو الملوحة

و تظهر إشكالية الملوحة إثر ترسب الأملاح في منطقة الجذور إلى حد التأثير على الزراعة وبالتالي على المردود. و إضافة إلى مياه الري قد تتسبب الموارد المائية قليلة العمق في زيادة ملوحة التربة إثر صعودها.


هذا و يسجل إنخفاض المردود عند بلوغ تركيز الملح في التربة حدا لا يمكن للنبتة فيه إمتصاص الماء.

أما الأعراض التي تظهر على النبتة فإنها مماثلة تماما لما يحدث في حالة الجفاف: تقلص نمو النبتة و يصل أحيانا إلى ذبولها و موتها. و تعتبر عملية الصرف الحل الأمثل لتجاوز هذا الإشكال و تختلف كمياته حسب نوعية مياه الرى و تحمل الزراعة للملوحة.


بعد الري تكون المياه سهلة الإمتصاص في الجزء الأعلى و ذلك نظرا لتخفيف تركيز الأملاح في حين يحدث العكس بعد ذلك في حالة عمليات الري المتباعدة.

و نخلص بذلك إلى أهمية جدولة الري التي تمكن من الحفاظ على توفر المياه السهلة الإمتصاص و تخفف من المشاكل التي تطرأ عندما يجب على النبتة إمتصاص كمية من الماء من عمق مرتفع. لضمان إنتاجية جيدة يجب الحرص على الحفاظ على كمية مرتفعة من المياه السهلة الإمتصاص من ناحية و صرف الأملاح المتراكمة قبل أن يفوق تركيزها درجة تحمل النبتة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الزراعات المسقية تتعرض إلى العديد من مشاكل الملوحة المتأتية من الموارد السطحية: ذات عمق أقل من 2 م من سطح الأرض، و ذلك إثر صعود الأملاح المتراكمة فيه إلى منطقة الجذور. و من هنا يتحتم على الفلاح المراقبة المستمرة لمثل هذه الموارد المائية في حالة وجودها ضمانا لإنجاح الزراعات المستقلة على المدى البعيد.



مساهمة مياه الري في إرتفاع ملوحة التربة



مساهمة المواد المائية غير العميقة في إرتفاع ملوحة التربة

#### 2.2.1 . تركيزالصوديوم و الأملاح و الكلسيوم و المنغنيزيوم

يمكن تحديد تركيز الصوديوم و الأملاح و الكلسيوم و المغنيزيوم من معرفة المشاكل المحتملة التي يمكن أن تسببها مياه الري للتربة من حيث قدرة هذه الأخيرة على التسرب داخلها و هو ما يعرف بـ « إنخفاض معدل تسرب المياه في التربة». في الحقل، يلاحظ ذلك عند ركود مياه الري على سطح الأرض أو إنخفاض سرعة تسربها فيها. هذا و نشير إلى أن هذه الاعراض قد تكون ناجمة كذلك عن بنية التربة و درجة تراص مكوناتها ووجود المواد العضوية ..إلخ. و من هنا تتبين أهمية تحاليل الماء التي تمكن الفلاح من معرفة أسباب ركود المياه و صعوبة تسربها خلال التربة.

#### و قد أثبت علميا أن:

- إرتفاع ملوحة الماء تزيد في تسربه في التربة.
- إنخفاض ملوحة الماء أو إرتفاع تركيز الصوديوم مقارنة بالكلسيوم يخفض من تسرب المياه داخل التربة.

تحدث إشكالية نقص تسرب الماء في التربة في المنطقة السطحية من التربة و هي مرتبطة بدرجة الرسوخ البنيوي للتربة و إنخفاض تركيز الكالسيوم بالمقارنة بالصوديوم إذ يتسبب هذا الأخير في إضعاف بنية التربة.

أحيانا يتسبب نقص تركيز الأملاح في مياه الري في ظهور نفس الأعراض: ضعف بنية التربة و ظهور مشاكل تسرب المياه داخل التربة. و ينتج ذلك إثر ذوبان الأملاح في هذه المياه و غسلها بما في ذلك الكلسيوم.

#### • تحديد كمية مياه الصرف

عند إستعمال مياه الري المالحة و إثر السقي المتكرر تتعرض التربة إلى خطر تراكم الأمثل و هو ما يمثل خطرا فادحا للتربة. و يمثل الصرف في هذه الحالة الحل الأمثل والأيسر لتجاوز هذا الإشكال و لكن يبقى السؤال المطروح: كم يجب أن أعطي للزراعة لضمان غسل الأملاح.

و لذلك فإنه يجب تحديد نسبة من إجمال مياه الري التي تحتاجها الزراعة كالتالي: نسبة مياه الصرف = عمق تسرب مياه الصرف /عمق تواجد مياه الري

هذا وبالإستعانة بكل من تركيز الأملاح لمياه الري و تركيز الأملاح لمياه الصرف يمكن تحديد نسبة مياه الصرف كما يلى:

نسبة مياه الصرف = تركيز الأملاح لمياه الري / تركيز الأملاح لمياه الصرف كما يمكن إستعمال القاعدة التالية:

#### 3.2.1 . العناصر السامة

قد تحتوي مياه الري على بعض الأنيونات السامة التي تمثل خطرا على النبات في حالة إمتصاصه لهذا الأخير و تتسبب بذلك في إنخفاض الإنتاجية. و تختلف درجة تأثير هذه العناصر السامة في المزارع بإختلاف درجة إمتصاص و حساسية النبتة لها. و عادة ما تظهر آثار هذه العناصر السامة على شكل إحتراق أطراف الأوراق و إصفرارها. أما إذا ما كان تركيزها مرتفعا فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على المردود. هذا و قد تتحمل الزراعات السنوية هذه العناصر إذا ما كان تواجدها قليلا في حين إذا تجاوزت حدا معينا تظهر الأعراض على جميع أنواع الزراعات بدون إستثناء.

ويعتبر الكلور و البور الأكثر خطورة إذ يؤثران على الزراعات ولو كان تركيزها منخفضا و عادة ما تكون المشاكل التي تسببها هذه العناصر مرفوقة بمشاكل الملوحة و تسرب الماء في التربة. أما فيما يخص طرق إمتصاص هذه العناصر فيمكن أن تكون عن طريق الجذور أو عن طريق الأوراق في حالة إستعمال الرش. و يعتبر عنصر الصوديوم و الكلور الأكثر قابلية للإمتصاص من خلال الأوراق و يمكن أن يشكلا خطرا كبيرا على الزراعات الحساسة. و كلما إحتوت المياه على تركيز أكبر من هذه العناصر كان الخطر أكبر و الأعراض أسرع ظهورا.

#### 3.1 . أخذ العينات

نفترض في هذه الحالة أن الفلاح يستعمل مياه البئر للري. المراحل الواجب إتباعها هي:

- تشغيل المضخة لمدة كافية تضمن أن العينة المأخوذة تمثل فعلا المياه الباطنية المستعملة في الري ( 5 دقائق إلى 10 دقائق).
- التأكد من أن العينة تم أخذها قبل مرورها بأي عملية من العمليات التي قد تغير تركيبتها: الترشيح ...إلخ.
- غسل الأواني التي ستوضع فيها العينات مرتين أو ثلاثة مرات و يجب التأكد من نظافتها قبل أخذ العينة.
- إحكام إغلاق الإناء و كتابة كل المعلومات على ورقة تلصق به تحمل تاريخ أخذ العينة و رمز العينة أو إسمها.
  - أخذ العينة للمختبر خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الأخذ.

#### 4.1 . إستنتاج تحاليل مياه الري

تأخذ هذه التعليمات بعين الإعتبار الأثر الذي يمكن أن تتسبب فيه مياه الري على المدى البعيد و على مستوى الإنتاج و حالة التربة و إدارة المزرعة. و قد تم تحديد هذه المعايير منذ 1976 و يتم تجديدها لمواكبة نتائج الأبحاث. و قد تم إعداد هذه المعايير التي سيلي تفصيلها من طرف جامعة كليفورنيا و أثبتت الأبحاث نجاعتها في الزراعات المروية بشتى أنواع أنظمة الري المعتمدة.

المعايير المعتمدة لتحديد جودة مياه الري

الحموضة		الوضر	الوضع العادي بين 6,5 و 8,4	8,4 9		
البور		مخ/ل	-	أصغر من 0,7	3-0,7	أكبر من 3
يناور	الري بالرش	ر / ن م ليوند	-	أصغر من 3	أكبر من 3	-
	الري السطحي	* N. Y. Y. *	-	أصغر من 4	10-4	أكبر من 10
	الري بالرش	* ملإكيفالان / ل	-	أصغر من 3	أكبر من 3	-
	الري السطحي	SAR	-	أصغر من 3	9-3	أكبر من 9
		العناصر	العنا صر السامة			
		40-20		أكبر من 5	5-2,9	أصغر من 2,9
		20-12		أكبر من 2,9	2,9-1,3	أصغر من 2,9
نسبة الصوديوم المترسب	المترسب SAR	12-6	EC	أكبر من 1,9	1,9-1,5	أصغر من 5,0
		6-3		أكبر من 1,2	1,2-0,3	0,3 أصغر من
		3-0		أكبر من 7,0	0,7-0,2	0,2 أصغر من
		إجمال الأملاح المذابة	مغ/ل	أصغر من 450	2000-450	أكبر من 2000
الما	الملوحة	EC	دسسيمنس/م أصغر من 0,7	أصغر من 0,7	3-0,7	أكبر من 3
				لا يوجد	متوسط	ىثىل يىل
الالشه	مشاكل الري		الوحدات	حاج	حاجز الإستعمال في الري	ة الري

m meq/L=(mg\*mmol)/L ملإكيفالان J/U=(mg\*mmol)/L ملاكيفالان لمو (مغU=0االوزن المولي) المصدر: لجنة المستشارين لجامعة كليفورنيا 1974

#### وفى نموذج أكثر تبسيطا:

المعايير المعتمدة لتحديد جودة مياه الري

المعدل المعمول به	الوحدة	الرمز		العامل	
3 - 0	دسيمنس/ل	EC	لكهربائي	التوصيل ا	**
2000 - 0	مغ/ل	T.D.S	لاح المذابة	إجمال الأم	الملوحة
20 - 0	ملإكيفالان / ل	Ca <sup>2+</sup>	كلسيوم		
5 - 0	ملإكيفالان / ل	$Mg^{2+}$	مغنيزيوم		
40 - 0	ملإكيفالان / ل	Na <sup>+</sup>	صوديوم		
1 - 0	ملإكيفالان / ل	CO <sub>3</sub> -	كربونات		
10 - 0	ملإكيفالان / ل	HCO <sub>3</sub> -	بيكربونات	و أنيونات	کتیونات (
30 - 0	ملإكيفالان / ل	Cl-	کلور		
20 - 0	ملإكيفالان / ل	SO <sub>4</sub> -	سولفات		
2 - 0	مغ/ل	K <sup>+</sup>	بوتاسيوم		
8,5 - 6	-	рН		الحموضة	
15 - 0	ملإكيفالان / ل	SAR	رسب	الصوديوم المت	نسبة

المصدر: العدد 10 من مجلة «التربة» الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراعة ( دويس و فريتس 1970 )

أما عمليا فإن التصنيف المعمول به على الصعيد المغربي يعتمد على المعطيات الواردة في الجدول التالي :

تصنيف عناصر انتحاليل مياه الري لتحديد جودتها

نترات (جزء من الألف)		أقل من 5			أكثر من 5 وأقل من 10			أكثر من 10 وأقل من 20	أكثر من 10 أكثر من 20 وأقل من 20 وأقل من 30	أكثر من 30	
أمونيوم (جزء من الألف)		أقل من 5			أكثر من 5 وأقل من 10			أكثر من 10 وأقل من 20	أكثر من 20 وأقل من 30	أكثر من 30	
منیزیوم (ملاکیفالان/ل)		أقل من 1		أكثر من 1 وأقل من 2	أكثر من 2 وأقل من 4	أكثر من 4 وأقل من 6		أكثر من 6 وأقل من 7	أكثر من 7		
كلسيوم (ملإكيفالان/ل)		أقل من 2		أكثر من 2 وأقل من 4	أكثر من 4 وأقل من 6	أكثر من 6 وأقل من 8		أكثر من 8 وأقل من 9	أكثر من 9		
صوديوم (ملإكيفالان/ل)					أكثر من 3 وأقل من 5			أكثر من 5 وأقل من 8	أكثر من 8		أقل من 3
بوطاسيوم (ملإكيفالان/ل)											
کلورور (ملإکیفالان/ل)					أكثرمن 4 أقل من 6				أكثر من 6 وأقل من 10		أقل من 4
بيكريونات (ملإكيفالان/ل)					أكثرمن 2 أقل من 5	أقل من 2			أكثر من 5,1 وأقل من 8,5	أكثر من 10	
كربونات (ملإكيفالان/ل)											
الملوحة : ملموس/سم °(25)					أكثر من 0,75 وأقل من 1,4	أقل من 0,75		أكثر من 1,4 وأقل من 1,6	1,6 أكثر من 1,4 أكثر من 1,6 أكثر من 2,2 وأقل من 1,6	أكثر من 2,2	
التصنيف ا	ضعيف خبا		سيئ	متوسط	معتدل	چيد	14.	معتدل الإرتفاع	مرتفع	مرتفع	عادي

المصدر: معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط

#### 2. تحاليل النبات

#### 1.2 . تقديم

تمثل الحالة الغذائية للزراعة عاملا مهما يؤثر على كمية وجودة المحصول. ويعتبر ذلك إضافة إلى حسن إنتقال العناصر الغذائية نحو الأنسجة أمورا لا يمكن للفلاح معاينتها و لا مراقبتها بالعين المجردة و لكن عند حدوث أي إضطراب على مستوى هذه العناصر يظهر ذلك على الزراعة جليا على مستوى مختلف أعضاءها: الأوراق و الثمار ...إلخ.

ومن هنا تأتي أهمية و ضرورة القيام بالتحاليل المخبرية لأنسجة النبات لمعرفة حالته الغذائية. هذا و تمكن تحاليل النبات كذلك من إكتشاف حالات التسمم. و من هنا نخلص إلى أن هذه الطريقة تمكن من إصلاح الإشكاليات التي يمكن أن تتعرض لها الزراعات و ذلك بمعرفة المسببات التي تقف وراءها.

#### 2.2 . أخذ العينة

#### 1.2.2 . كيفية أخذ العينة

عند أخذ العينات يجب وضعها في أكياس مجهزة لهذا الغرض. و عادة يعتبر حجم العينات المناسبة حوالي 500 مل. عند وجود الغبار أو بقايا الأسمدة أو آثار عمليات الرش فإنه يجب غسل العينات غسلا خفيفا لتجنب إتلاف الأنسجة و ذوبان العناصر القابلة لذلك. ثم يجب تجفيف العينات و تركها في الهواء الطلق طيلة يوم كامل ثم يتم إرسالها للمختبر. هذا و يجب التقيد بتعليمات معينة لأخذ العينات و يختلف ذلك باختلاف التحاليل المراد إجراءها و عادة ما يجب العودة للمختبر لمعرفة كيفية أخذ العينات.

#### 2.2.2 . أوان أخذ العينة

للإستفادة من نتائج التحاليل يجب الحرص على أخذ العينات في الوقت المناسب. ذلك لأن المعلومات و الإستنتاجات المستشفة تكون أكثر دقة عند أخذ العينات خلال المرحلة الفزيولوجية المحددة.

و في ما يلي بعض التعليمات التي تبين الفترات المناسبة لأخذ العينات و كذلك العضو الذي يجب أخذه كعينة بالنسبة لبعض الزراعات. و تختلف العينة المأخوذة (العضو) باختلاف المرحلة كما يفصله الجدول التالى:

#### أخذ عينات النباتات حسب مراحل تطورها

رى	الزراعــات الكـــب	
العينة المأخوذة	المرحلة	الزراعة
أخذ الأوراق الفتية (من 15 إلى 20 نبتة) و إذا ما كان طول نبتة الذرة أقل من 30 سم يجب أخذ كل الأوراق التي لا تمس الأرض.	ما قبل تشكل السنبلة	الذرة
أخذ الأوراق الموجودة مباشرة تحت و في الإتجاه المعاكس « للكبالة » . يتم اخذ العينات من 15 أو 20 نبتة.	من تشكل السنبلة إلى تكون الزغب	
قطف أوراق المنطقة العليا للنبتة: الـ 15 سم الاولى أو ثلث ارتفاع النبتة	_	الفصة

العينة المأخوذة	المرحلة	الزراعة
قطف الأوراق الاكثر فتاوة قبل الإزهار من 20 أو 30 نبتة.	1	الصوچا
قطف الأربع أوراق الموجودة في المنطقة العلوية من 25 أو 40 نبتة. أما خلال مرحلة تشكل الحبوب يجب قطف كل جزء النبتة الذي لا تلمس الأرض.	-	الحبوب
قطف الأوراق الفتية و المكتملة البلوغ من المنطقة العليا	بداية الإزهار	
قطف كل النبتة	بداية النمو	العدس
قطف الأوراق الفتية	عندما يفوق شعاع الجذور 3 سم	, ,
قطف الجذور	البلوغ	

	الخــضروات	
العينة المأخوذة	المرحلة	الزراعة
قطف الأوراق الخضراء	قبل تشكل البصلة	
قطف الأوراق الخضراء	خلال تشكل البصلة	الثوم
قطف الأوراق	بعد تشكل البصلة	
قطف الأوراق الفتية المكتملة النمو	من بداية الإزهار إلى بداية تشكل الثمار	البطيخ
الأوراق الفتية مكتملة النمو	خلال الموسم	
قطف المنطقة الممتدة من المعلاق الرابع إلى أعلى النبتة	من بداية الموسم إلى بداية تكون الدرنات	
قطف المنطقة الممتدة من المعلاق الرابع إلى أعلى النبتة	إنتصاف مرحلة تشكل الدرنات	البطاطس
قطف 15 أو 20 درنة.	البلوغ التام للدرنات	
قطف الأوراق الفتية المكتملة البلوغ	منتصف الموسم	35.
قطف الأوراق الفتية المكتملة البلوغ	قبل الإزهار	***
المعلاق	المرحلة الأولى	
المعلاق	المرحلة الثانية	الطماطم في
المعلاق	المرحلة الثالثة	الحقل المكشوف
معلاق الاوراق الفتية	الرحلة الرابعة: من أواخر الموسم إلى منتصف القلع	

العينة المأخوذة	المرحلة	الزراعة
الأوراق المحاذية للباقة الثانية و الثالثة	بداية الموسم	
الأوراق المحاذية للباقة الرابعة والسادسة	نبتة بالغة	
الأوراق الفتية الحديثة البلوغ و المعلاق	قبل الإثمار	
الأوراق الفتية الحديثة البلوغ والمعلاق	خلال الإِثمار	
12 معلاقا من الجهة المعاكسة أو تحت الباقة الأولى من الأزهار.	من النمو إلى تشكل الباقة الأولى	الطماطم تحت
12 معلاقا من الجهة المعاكسة أو تحت	من منتصف النمو إلى تشكل الباقة	البيوت المغطاة
الباقة الثانية من الأزهار.	الثانية	
12 معلاقا من الجهة المعاكسة أو تحت	من منتصف النمو إلى تشكل الباقة	
الباقة الثالثة من الأزهار.	الثالثة	
12 معلاقا من الجهة المعاكسة أو تحت	من منتصف النمو إلى تشكل الباقة	
الباقة الرابعة من الأزهار.	الرابعة	
12 معلاقا من الجهة المعاكسة أو تحت	من منتصف النمو إلى تشكل الباقة	
الباقة الخامسة من الأزهار.	الخامسة	
12 معلاقا من الجهة المعاكسة أو تحت الباقة السادسة من الازهار	من منتصف النمو إلى تشكل الباقة	
الباقة السادسة من الرهار قمة الخامسة إنطلاقا من قمة	السادسة	
النبتة	من الإزهار إلى بداية الإثمار	
قطف الورقة الخامسة إنطلاقا من قمة		ונגצי
النبتة	من بداية الإثمارإلى الجني	
قطف الأوراق الفتية	منتصف الموسم	
قطف الأوراق الفتية	عندما يفوق شعاع الجذور 3 سم	الجزر
قطف الجذور	البلوغ	

	الأشجار المثمرة	
العينة المأخوذة	المرحلة	الزراعة
أخذ أوراق الغصن الغير حامل للثمار	-	التفاح واللوز والمشمش والبرقوق و الإجاص وحب الملوك
قطف الأوراق الفتية و المكتملة النمو	خلال الموسم	الخوخ
قطف االأوراق من كل جوانب النبتة	من بداية الإزهار إلى بداية الإثمار	, ريحون
قطف الأوراق الفتية المكتملة النمو	الإزهار	
قطف الأوراق	منتصف الموسم	التوت
قطف الأوراق	آخر الموسم	
قطف الأوراق الفتية المكتملة البلوغ	خلال الموسم	الحوامض
قطف الأوراق الفتية المكتملة البلوغ	خلال الموسم	الكيوي
قطف الأوراق الفتية من 25 إلى 40 نبتة. و خلال بداية النمو يجب قطف كل الأوراق التي لا تمس الأرض.	-	الزيتون والتين و الشهدية
قطف الأوراق الموجودة في الجهة المقابلة للعنقود	خلال الإزهار	العنب

#### 3.2 . عناصر التحاليل

عادة ما تتم هذه التحاليل لتحديد تركيز العناصر التالية في العضو المقطوف و بالتالي في النبتة : الآزوت و الفوسفور والبوتاسيوم و الكالسيوم و المغنيزيوم و البور و الزنك والمنغنيز و الحديد.

و يتم من خلال هذه التحاليل تحديد الحالة الغذائية للنبتة و يتسنى بالتالي للفلاح إصلاح الخلل الحاصل و الذي يكون عادة في شكل عوز في واحد من العناصر أو إفراط في التسميد و يمكن ذلك من الحفاظ على حالة صحية جيدة و غذاء متوازن للنبتة وهو ما يضمن محصولا جيدا على مستوى الكم و الكيف.

#### ملاحظة:

فيما سبق وقع التركيز على التحاليل الخاصة بالعناصر الغذائية و يجدر التذكير أن في حالة إصابة النبتة بأعراض دالة على إصابة بمرض معين فإنه يتم كذلك أخذ العينات للتحليل و تقتصر العينة في هذه الحالة على الأعضاء المصابة.

#### 4.2 . إستنتاج التحاليل

يتم تحديد الحالة الغذائية للنبتة من خلال مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها بالأرقام المتعارف عليها أي التي تمثل الحالة الطبيعية و الجيدة لهذه العناصر في النبتة وفي ما يلى بعضها.

# المستوى العادي لبعض العناصر

	جزء من ألف : ppm	جزء من أل				<u>چ</u> افة	النسبة من المادة الجافة	النسب	
بور	زنك	حديد	منفنيز	مفنويوم	كلسيوم	بوتاسيوم	فسفور	أزوت	الزراعة
60-20	100-15	200-25	200-20	4-0,25	1,5-0,8	2,2-1,4	0,4-0,15	2,7-2,2	ائتفاح
60-20	100-15	200-25	200-20	0,65-0,35	2,5-1	2,2-1,3	0,4-0,15	4,1-3,4	اليخوخ
60-20	100-15	200-25	200-20	0,65-0,35	2,5-1	3-1,5	0,4-0,15	3,2-2,4	البرقوق
60-20	100-15	100-25	200-20	1,5-0,25	1,5-0,5	2,5-1,5	0,5-0,2	2,3-2	الثوت
60-20	100-15	100-25	200-20	0,65-0,35	2,5-1	2,5-1,3	0,4-0,15	3-2,2	حب الملوك
60-20	100-15	100-15	200-20	1,5-0,5	3-1	2,5-0,8	0,4-0,15	1,3-0,7	المنب
97-32	85-20	291-101	220-55	0,9-0,4	7,2-2,4	5,9-2,7	0,7-0,4	4,9-2,8	الطماطم
1	-	15,7	1	0,084	0,019	1,47	ī	1,16	البطاطس

#### 3. تحاليل التربة

#### 1.3 . أهدافها

تمكن تحاليل التربة من معرفة كميات العناصر الموجودة فيها و التي يمكن بالتالي استخدامها من طرف الزراعة. في حالة إكتشاف أي عوز بالمقارنة مع حاجيات النبتة من هذه العناصر فإن الحل هو إكمال هذا النقص بإضافة الكميات المناسبة من الأسمدة. وكذلك هو الأمر في حال تجاوزت هذه الكميات من العناصر حاجيات النبتة فإنه يمكن التدخل لإصلاح هذا الإشكال كما يمكن الوقاية من الكثير من المشاكل بالقيام بهذه التحاليل.

#### 2.3 . أدواتها

من بين الادوات الضرورية جدا لأخذ عينات التربة المثقب أو «التاريير» التي تمكن من أخذ عينات صغيرة و بسرعة كبيرة و لكن مع ذلك يمكن إستعمال أدوات أخرى أقل فاعلية مثل المعول و غيره.






أدوات أخذ عينات التربة

#### 3.3 . أوانها

يختلف أوان أخذ العينات باختلاف الهدف منها و الذي يمكن أن يكون:

#### • تحديد حاجيات الزراعة من الأسمدة

قبل الزرع يتم تحليل التربة للتمكن من القيام بعمليات التسميد الكافية لما تتطلبه الزراعة و يكون ذلك قبل فترة كافية تتسع لإجراء التحاليل و إقتناء الأسمدة. بالنسبة مثلا لحبوب الخريف و الشمندر السكري يتم أخذ العينات خلال شهري غشت و شتنبر أما بالنسبة للاشجار المثمرة و الزراعات المستديمة على العموم فإن العينات تؤخذ بعد الجنى مباشرة.



مساهمة تحليل التربة في تحديد كميات الأسمدة

#### • إنشاء مشروع فلاحى

يتم تحليل التربة قبل إقتناء الأرض و ذلك للتأكد من نوعية التربة. إذا كانت الزراعة المزمع القيام بها هي الأشجار المثمرة يتم أخذ العينات قبل حفر الغرس و ذلك لتحديد طبيعة التربة قبل القيام بأي عمل قد يغير مميزات التربة و على ضوء هذه التحاليل يتم إختيار الخاصيات الكيميائية و الفيزيائية للتربة التى تؤثر في إنجاح المشروع.


#### • معالجة نقص العناصر

يتم في هذه الحالة أخذ العينات في حالة وجود مشاكل على مستوى الزراعة. يجب أخذ العينات من المكان المتضرر و أخرى من مكان سليم للمقارنة بينهما.


#### 4.3 . كيفية أخذ العينة

يتحدد مكان أخذ العينات من خلال الهدف منها و يمكن أن نذكر الحالات التالية :

في حال كان تحليل العينة يهدف إلى تحديد حاجيات الزراعة من الأسمدة فإن العينة المرسلة إلى المختبر يجب أن تكون ممثلة للحقل بأكمله و لهذا الغرض يتحتم على الفلاح أخذ عينات كثيرة من أماكن مختلفة ثم تمزج مع بعضها مما يمكن من الحصول على ما يسمى بالعينة المركبة و يوضح الشكل التالي كيفية أخذ هذه العينات.



أخذ العينات باتباع طريقة Zig Zag




أخذ العينات باتباع طريقة Diagonale

كيفية أخذ عينة التربة للتحليل

#### 1.4.3 . عمق أخذ العينة

يتحدد عمق أخذ العينة من خلال الهدف من التحاليل التي سيتم إجراءها.

- عندما يريد الفلاح إجراء التحاليل لتحديد حاجيات الزراعة من الأسمدة يختلف عمق العينة بإختلاف العنصر المراد تحليله. فإذا ما تعلق الأمر بالعناصر القليلة أو العديمة الإنتقال أي التي تتواجد في المنطقة السطحية من التربة فإن أخذ العينات يكون بين 0 سم و 20 سم و هذه العناصر هي الفسفور و البوتاسيوم و الكلسيوم و المغنيزيوم والحديد و الزنك و المنغنيز و الكويفر. أما الآزوت فإنه من الافضل أن يكون العمق أكبر من 20 سم و يحبذ أن يكون بين 20 سم و 60 سم.
- في حال تهدف التحاليل إلى إصلاح الإشكاليات فإن العينات تؤخذ من عمق بين 0 سم و 20 و 60 سم من منطقة مصابة و أخرى سليمة للمقارنة.



ملاحظة : يجب وضع العينات التابعة لطبقات مختلفة في أكياس بلاستيكية مختلفة.

#### 2.4.3 . دورية أخذ العينات

لتحديد دورية أخذ العينات أو تكرار أخذ العينات يجب أولا التفريق بين عوامل التربة السريعة التغير و تلك التي تدوم في الزمن.

على سبيل المثال المكونات الفيزيائية أي طبيعة الحبيبات المكونة للتربة و القدرة على تبادل الكتيونات CEC و الكلس الكلي و الكلس النشيط كلها عوامل تدوم في الزمن (مئات السنين) و لذلك فإن التحاليل الخاصة بها تكون متباعدة جدا. أما درجة خصوبة التربة فيمكن أن تختلف بسرعة: خاصة بالنسبة للآزوت في التربة الرملية أو في حالات الزراعات الكثيفة و بالحصول على كشوف غير متوازنة للعناصر الغذائية. و تعتبركميات الأزوت الأكثر تغيرا إذ يمكن ان تتغير في التربة خلال اليوم الواحد أو حتى أقل من ذلك. في المناطق ذات الكشف المتوازن و القاحلة تتغير كميات البوتاسيوم و الفسفور ببطء و يصل المعدل إلى 5 سنوات.

و عموما و بإستثناء أخذ العينات لمراقبة الحالة المائية و الأزوت المعدني و الملوحة ... إلخ فإن أخذ العينات الذي يهدف إلى تحاليل عامة بالنسبة إلى الزراعات الكبرى أو الغراسات المثمرة في الحقل المكشوف لا يتكرر إلا بعد مرور 4 أو 5 سنوات.

#### 5.3 . عناصر التحاليل

- الآزوت المعدني و هو إجمال أزوت الأمونياك و آزوت النيترات و يقاس بالجزء من الألف ppm
- الفسفور القابل للإمتصاص و يتم تحديده بإستعمال طريقة أولسين و يقاس بالجزء من الألف.
  - البوتاسيوم القابل للتبادل
  - العناصر الطفيفة مثل الزنك و الحديد و المغنيويوم و النحاس.
- ملاحظة: عادة لا يمثل البور أي إشكالية من إشكاليات العوز في الأراضي المغربية ويتم تحليله في حالات الزراعات المتطلبة له مثل الشمندر السكري و الورود.

- الموليدان
- الكلور: تهدف تحاليله عادة إلى تحديد إحتمال حدوث حالات تسمم أما العوز في هذا العنصر في الاراضى المغربية فهو نادر الحدوث.
- تركيبة التربة و تعني نسب الطين و الرمل و الغرين. و يمكن معرفة منسوج التربة من تحديد كيفية تقديم الاسمدة ففي التربة الرملية مثلا يعطى الازوت بشكل قليل للحد من غسله.
- حموضة التربة: تعتبر غالبية الاراضي المغربية قاعدية : حوالي 8 . إذا فاقت درجة الحموضة 8,5 فإن ذلك يمكن أن يكون مؤشرا لإرتفاع كميات الصوديوم في التربة.
  - الاملاح القابلة للذوبان وهي التي تحدد ملوحة التربة.
    - المادة العضوية
      - الكلس الكلي
- نسبة الصوديوم المتبادل و يتم تحديدها بإستعمال تركيز الصوديوم في التربة والقدرة على تبادل الكتيونات:

نسبة الصوديوم المتبادل = تركيز الصوديوم × 100 /القدرة على تبادل الكتيونات

إذا كانت نسبة الصوديوم المتبادل أكبر من 15% فإن ذلك يدل على أن التربة تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم و هو ما قد يسبب إنخفاضا في تسرب الماء داخلها.

#### 6.3 . توصيات هامة

- يجب أن يكون الشخص القائم بأخذ العينات واعيا بالتقنيات و التعاليم الواجب تطبيقها لتفادي أخطاء قد تؤثرعلى نتيجة التحاليل مثل أخذ العينات من مكان واحد في الحقل أو أخذ عدد غير كاف من العينات...إلخ.
- يجب أن تكون أدوات أخذ العينات و الأكياس و كل ما يلامس العينات نظيفا. و يجب الحذر كل الحذر من وضع العينات في أكياس الأسمدة المستعملة.
- عدم مزج عينات التربة و ما تحت التربة التابعان لحقل واحد بهدف الحصول على عينة مركبة.

- •إذا ما تعلق الأمر بعدة طبقات يجب إستعمال أسطل بألوان مختلفة في حال أخذت العينات في المكان نفسه من طرف شخصين و من الأفضل أن لا تؤخذ العينات من حفرة واحدة.
  - يجب إحترام عمق أخذ العينة.
- يجب تجنب أخذ العينة من أماكن خاصة (مكان تواجد المواشي أو مكان تخزين الأسمدة ...إلخ).
- إثر الفراغ من أخذ العينات يجب مزجها جيدا (من 5 دقائق إلى 10 دقائق) قبل أخذ الكمية التى سيتم تقديمها للمختبر.
- يجب إرفاق ملصقة بالعينة تحمل كل التفاصيل: العنوان الكامل + التاريخ + الزراعة السابقة + عمق أخذ العينة...إلخ.
- تجنب وضع قطعة من الورق تحمل المعلومات السالف ذكرها داخل الكيس عند إحتواءه على تربة مبللة و ذلك تجنبا لخطر التحلل.
- في حالة إمكانية سقوط الملصقة و ضياعها يجب كتابة رقم على الكيس لتعريف العينة بقلم غير قابل للمحو.
- يجب أن تكون العينة مرفوقة ببطاقة مماثلة للتي يعتمدها المختبر مع ضرورة الحفاظ على نسخة منها.
  - يجب الحرص على نقل العينات دون حدوث تلامس بينها لتجنب العدوى.
- يجب نقل العينات المعدة لتحليل الآزوت في درجات حرارة منخفضة للحصول على نتائج دقيقة.
- يجب ذكر إسم الشخص الذي قام بأخذ العينات و ذلك للرجوع إليه في حالة حدوث أي إشكالية.



جمع عينات التربة و مزجها



وضع العينة في كيس بلاستيكي



كتابة التفاصيل و المعلومات المتعلقة بالعينة

#### 7.3 إستنتاج تحاليل التربة

من خلال ما تحصل عليه من نتائج يتسنى للفلاح معرفة درجة إحتواء تربته للعناصر الغذائية و ذلك بالعودة إلى الأرقام العتمدة من طرف المخابر الكندية والتي يفصلها الجدول التالى:

معايير تقسيم التربة حسب كميات العناصر الغذائية فيها

العناصر في التر		القد	رة على تبادل	، الكتيونات C	CE
(جزء من الألف:	ف : ppm)	6-0	15-7	25-16	26+
	فقير	25-0	23-0	18-0	13-0
	متوسط	93-53	43-24	33-19	23-14
<u>فسفور</u>	جيد	93-56	83-44	55-34	43-24
	مرتفع	94+	84+	56+	44+
	فقير	45-0	60-0	80-0	100-0
بوتاسيوم	متوسط	90-46	120-81	160-81	200-101
بوتسيوم	جيد	91-80	240-121	320-161	400-201
	مرتفع	181+	241+	321+	401+
	فقير	200-0	400-0	600-0	1000-0
20.015	متوسط	400-201	800-401	1200-601	2000-1001
کلسیوم ــــــ	جيد	800-401	600-861	2400-1201	6000-2001
	مرتفع	801+	1601+	2401+	6001+
	فقير	25-0	50-26	75-0	100-0
مغنيزيوم	متوسط	50-26	100-51	150-76	200-101
معتيريوم	جيد	100-51	200-101	300-151	600-201
	مرتفع	601+	301+	201+	101+

فيما يخص الأراضي المغربية فإن المعايير المستعملة ملخصة في الجدول التالي:

تصنيف عناصر انتحليل الكيميائية للتربة

الزنك (جزء من الألف)		أقل من 0,2		3-2	3,9-3,1	10,4-3,91		أكثر من10,4	
الكويفر (جزء من الألف)		أقل من 0,2		0,43-0,2	1-0,44	2,17-1,01	3-2,18	أكثر من 3	
المنغنيز (جزء من الألف)		أقل من 4		5-4	8-6,1	20-8,1		أكثر من20	
الحديد (جزء من الألف)		أقل من 4		5-4	7-5,1	21-7,1		أكثر من21	
المنييزيوم القابل للتبادل (MgO)	أقل من 0,081  0,082	0,20-0,082			0,50-0,303 0,30-0,202	0,50-0,303		0,60-0,505	
الكالسيوم القابل للتبادل (caO)	أقل من 0,280   0,280	0,64-0,281			0,98-0,646	1,96-0,981 0,98-0,646	3,36-1,963	4-3,365	أكثر من 4
الصديوم القابل للتبادل (Na2O)			أكثر من 0,62	0,62-0,220	0,22-0,093	0,09-0,031	أكثر من 0,62   0,031   0,032-0,093   أقل من 0,031		
البوطاسيوم القابل للتبادل (K2O)	أقل من 0,05	0,15-0,051			0,3-0,151	0,9-0,31	1,5-0,901	2-1,501	أكثر من 2
الفسفور القابل للإمتصاص (P2O5)			أقل من 0,08-0,051   0,05-0,031   0,03	0,05-0,031	0,08-0,051	0,2-0,081	0,4-0,201	أكثر من 0,4	
الكلور (‰)					0,2-0,101	0,1-0,076	0,075-0,01	أكثر من 0,35	
آزوت النترات (جزء من الألف)		أقل من 20		30-20	50-30	80-50		100-80	
آزوت الأمنيوم (جزء من الألف)		أقل من 5			10-5	20-10		آکثر من 20	
الأزوت الإجمالي (%)	أقل من 0,05	0,1-0,051		0,15-0,11	0,3-0,151	أكثر من 0,3			
المادة العضوية $(\%)$	أقل من 7,0	1,5-0,7		3-1,5	6-3	آکثر من 6			
الكلس الحيوي $(\%)$				12-7,1	7-5,1	5-2			
(%)الكلس الإجمالي	1-0	5-1,1			15-5,1			30-15,1	50-30,1
التصنيف المتصنيف	منخفض جدا	منخفض	سيئ	متوسط	معتدل	خيد	چيد جدا	مرتفع	مرتفع جدا

المصدر: معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط

## المراجع

- http://www.fao.org/
- http://danigrouik.free.fr/
- http://www.iav.ac.ma
- R.A. Cline Institut de recherches horticoles de l'Ontario; Burke McNeill Direction des productions végétale/MAAO, Les analyses foliaires pour les cultures fruitières.
- Transfert de technologie en agriculture, bulletin numero 122 " elements d'aide au raisonnement de l'echantillonage du sol en parcelle agricole".
- Transfert de technologie en agriculture, bulletin numero 70 ' Normes d'interpretations des analyses et de betterave en irrigue dans les doukkala '.
- http://www.alcanada.com
- M. Badraoui, B. Soudi et A.Farhat, "Variation de la qualite des sols, une base pour evaluer la durabilite de la mise en valeur agricole sous irrigation par pivot au Maroc".
- DANGLER, J.M.; LOCASIO, S.J.: Yield of trickle-irrigated tomatoes as affected by time of N and K application. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 115, 585-589 (1990)